

Informationen zum VPN-Zugang von fr-wlan

Allgemein

Für die VPN-Verbindung benötigen Sie eine bereits aufgebaute Netzwerkverbindung (inklusive per DHCP zugewiesener IP-Adresse) mit dem fr-wlan Netz. Sie unterliegen keiner Geschwindigkeitsbegrenzung und können alle Ports verwenden.

Die Adresse des VPN-Servers ist **vpn.fr-wlan.de**

Zur Einrichtung unter Windows XP

Sie benötigen keine zusätzliche Software. Für die Einrichtung erstellen Sie eine neue Verbindung über die Systemsteuerung: „Start“ / „Einstellungen“ / „Systemsteuerung“ / „Netzwerkverbindungen“ / „Neue Verbindung erstellen“.

- Wählen Sie die Option „Verbindung mit dem Netzwerk am Arbeitsplatz herstellen“
- Wählen Sie danach „VPN-Verbindung“ bei der Auswahl der Netzwerkverbindung aus.
- Jetzt können Sie einen beliebigen Namen für die Verbindung angeben.
- Beim Dialog „Öffentliches Netzwerk“ wählen Sie „Keine Anfangsverbindung automatisch wählen“
- In der „VPN-Serverauswahl“ geben Sie die Adresse des Servers an: **„vpn.fr-wlan.de“**
- Wenn Sie nach der Verwendung einer Smartcard gefragt werden, so wählen Sie „Eigene Smartcard nicht verwenden“.
- Unter „Verfügbarkeit der Verbindung“ können Sie angeben, für wen die Verbindung erstellt wird. Wählen Sie „eigene Verwendung“.
- Nun ist die Verbindung schon fertiggestellt. Wenn Sie wollen, dann können Sie eine Verknüpfung für die Verbindung auf dem Desktop erstellen lassen.

Jetzt können Sie mit Ihrem Benutzernamen und Ihrem Kennwort die Verbindung herstellen.

Technische Details

Der VPN-Zugang verwendet das Point-To-Point Tunneling Protocol (PPTP) mit einer Verschlüsselung bis zu 128 Bit (MPPE 128) und MS CHAP V2 zur Authentifizierung. Mit Windows XP können Sie diese Verbindung einfach über den Netzwerkassistenten einrichten.

Support

Supportforum: <http://forum.fr-wlan.de>
Emailsupport: support@fr-wlan.de
Telefonsupport: +49 761 2926500

